
automatisches Update von Avira Antivir einstellen

Geschrieben von Taffy - 25.08.2008 22:59

Hallo,
hier eine kleine Anleitung für diejenigen von Euch, die Antivir nutzen und durch das automatische Update von Antivir entweder die Kontrolle über GTL verlieren oder einfach nur Bandbreite schonen wollen.

Hierfür ist hauptsächlich das automatische Update von Antivir verantwortlich. Diese Funktion lässt sich nach den eigenen Bedürfnissen einstellen oder abschalten. Doch bevor es an die Einstellungen geht:

ACHTUNG

Nur ein stets aktualisierter Virens Scanner kann den PC wirksam schützen. Wer das nicht beachtet riskiert wirtschaftlichen, materiellen oder rechtlichen Schaden oder alles zusammen.

Zur Einstellung der Update-Funktion:

-Mit der rechten Maustaste auf das Antivir-Symbol (roter Regenschirm) klicken und »Antivir starten«.

-Den Planer starten. Entweder über das Menü Ansicht/Verwaltung/Planer oder in der linken Leiste auf Verwaltung klicken und im geöffneten Untermenü auf Planer klicken.

HINWEIS

Spätestens jetzt überlegen, wie Ihr das regelmäßige, am besten tägliche Update gewährleisten wollt/könnt. Immer daran denken, da draußen in der Welt sitzen Leute vor dem PC, die Eure Kohle wollen oder Euch nur den Spaß verderben wollen. Und die schreiben täglich neue Schadsoftware immer auf der Suche nach dem absoluten Supervirus. Jede weitere Einstellung auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko!

-In der Planer-Tabelle den Update-Task mit der rechten Maustaste auswählen.

Mit »Auftrag ändern« könnt Ihr festlegen, wann Antivir updatet. Ggf. eine feste Uhrzeit eintragen, zu der Antivir updatet.

Mit »Auftrag löschen« kann man den Auftrag löschen. Ihr könnt das Update später selbst starten indem Ihr mit der rechten Maustaste auf das Antivirsymbol klickt (den roten Regenschirm) und mit »Update starten« das Update selbst auslöst.

Gruß

Jens aka Taffy

=====